Version 1.2

Работает с каждой Switch

- SX OS Работает с любой Nintendo Switch и с любой прошивкой!

Играй во все игры

- С SX OS вы можете играть во все свои любимые игры прямо с MicroSD карты вставленной в вашу Nintendo Switch.

Игры и приложения Homebrew

- Используя меню запуска homebrew SX OS вы можете насладиться качественными играми и приложениями созданными независимыми разработчиками.

Продолжительная поддержка

- Team Xecuter всегда активно работают чтобы привнести больше крутых фишек в SX OS.

Двойная функциональность

- Используя лаунчер SX OS вы с легкостью сможете загрузить назад оригинальную прошивку чтобы наслаждаться своими оригинальными играми.

Начинаем

Необходимые файлы:

- ❖ TegraRcmGUI Portable – Download
- ❖ SX OS (boot.dat) – Download
- ❖ SX Loader (payload.bin) – Download

Необходимые инструменты:

- ❖ RCM Jig
- ❖ Пк с интернетом
- ❖ Кабель USB-C
- ❖ Картридер
- ❖ MicroSD карта для Свича (exFAT или FAT32)

Ваш RCM Jig может быть как куском провода так и профессиональной напечатанной на 3D принтере,такой Jig идет в комплекте с SX PRO.

exFAT рекомендован и нужен для файлов размером больше 3.7GB,Большинство игр весят больше,но требуеться специальная активация на вашей Switch.Нажмите чтобы прочитать подробнее.

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Входим в RCM(Режим восстановление)

Начнем с копирование SX OS (boot.dat) на microSD карту вашего Свича и вставление карты назад в Свич, проверяем выключен ли Свич и не подключен ли он к Пк или другому источнику питания.

Вставьте ваш RCM Jig так чтобы он касался первого и последнего контакта на месте правого джойкона (Не самого джойкона)

Удерживаем кнопку Vol+ и кнопку включения.На вагем экране ничего не должно появиться,сейчас Свич в режиме восстановление.Если на экране появился логотип Нинтендо выключите Свич, и попробуйте отрегулировать положения вашего Jig и попробуйте снова.

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Загружаем SX OS

Разархивируйте TegraRcmGui Portable в папку на вашем рабочем столе и скопируйте туда же SX loader (payload.bin)



В меню Settings, нажмите Install Driver и используйте подсказки чтобы установить Switch RCM драйвер на ваш Пк.

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Вернитесь в меню Payload и подключите свой Switch (который дожен быть в RCM) к вашему Пк по USB-C кабелю.



Нажмите на иконку папки и выберите файл SX OS (payload.bin). После этого нажмите Inject Payload и ваш Switch должен загрузиться в SX OS.



Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Устанавливаем Auto-RCM

Auto-RCM позволит вашей консоли входить в SX OS без использования Jig.

В меню выбираем Options и дальше Install AutoRCM.



С установленным AutoRCM ваша консоль не будет загружать оригинальную прошивку если ее перезапустить, и чтобы ее запустить потребуеться вставить SX PRO Dongle.

Чтобы избежать таких ситуаций используйте спящий режим и заряжайте вашу консоль при низком заряде батареи.

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Активация лицензии

Когда вы загрузитесь в SX OS первый раз создастся уникальный файл (license-request.dat) на вашей microSD карте.



Теперь вы можете активировать вашу прошивку,для этого заходим в альбом и нажимаем A.



Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

ИЛИ если вы хотите остаться оффлайн вы можете активировать ее в ручную:

Выключаем Switch,заходим на сайт активации загружаем туда файл (license-request.dat) и вводим ключ активации.



Ваш license.dat должен скачаться автоматически после нажатия на Retrieve License(если не скачиваеться то отключите Adblock или попробуйте другой браузер)

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co



Скопируйте license.dat на microSD карту и вставте ее в Switch, и включите консоль с помощью Dongle’а.

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Если ваш файл активации на вашей microSD карте то Switch автоматически загрузит SX OS.если вам нужно попасть в меню загрузки то во время включения удерживайте кнопку Vol+.

Как только вы загрузитесь в SX OS у иконки альбом будет несколько функций.

Просто открыв альбом вы откроете меню выбора игр.



Все игры на вашей MicroSD карте в формате .xci будут там. Перед использованием уберите из слота картридж если он есть.

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Если зажать кнопку L во время запуска альбома то откроется стандартный альбом с вашими скриншотами.

Если зажать кнопку R во время запуска альбома то откроется меню Homebrew (для этого требуются файлы Homebrew на вашей MicroSD)



Если ни одно приложение Homebrew не отображается,удостоверьтесь что структура папок верна. если вы до сих пор ничего не видите попробуйте переформатировать вашу MicroSD карту на Пк с Windows.

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

FAQ

В.Как мне попасть в меню загрузки TX?
О.Зажмите кнопку Vol+ во время запуска с помощью SX PRO Dongle или TegraRcmGUI.

В.Как мне попасть в стандартный альбом?
О.Зажмите кнопку L во время запуска альбома.

В.Как запустить Homebrew(HBMenu)?
О.Поместите “hbmenu.nro” на корень вашей MicroSD карты и зажмите R при запуске альбома.

В.Как установить/удалить AutoRCM?
О.Вернитесь в меню загрузки TX (смотрите выше) выберите Options и тут вы можете установить или удалить AutoRCM

Edited with the trial version of
To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Устранение неполадок

Проблема:SX OS не видит мою MicroSD карту в формате exFAT

Решение:Вы должны загрузить оригинальную прошивку с MicroSD картой формата exFAT чтобы она связалась с серверами Nintendo и получила файлы активации для вашей консоли.если вы не хотите обновлять вашу консоль или выходить в онлайн, есть есть альтернативный метод который скоро станет доступным в easy-to-use homebrew.

Проблема:Я постоянно получаю ошибки “BOOT.DAT”,черные экраны или ошибки чтения файлов.

Решение:Это происходит из за неправильного форматирования MicroSD карты. Попробуйте отформатировать карту используя опцию форматирования на самой Switch в настройках.

Проблема:Я не могу получить активированный файл с сайта TX.

Решение:Попробуйте отключить ваш Adblock, или попробуйте другой браузер как Google Chrome или Internet Explorer/Edge. Некоторые пользователи сталкивались с проблемами в браузере Firefox.